


## Dokumentation zu dem Online-Seminar Thema Erstellen eines einfachen Belegformulares

Kopf, Ausdruck pro Position, Fußbereich, Seitenübergreifender Block, Kommentarzeilen, Bilder


### 1.) Anlegen der Formulardatei über den BüroWARE-Designer Formularname: FMTFABEL.777

Stat	I	Grp	Bezeichnung	Kommentar	Ausdruckbasis	Sl Seit	Date
=			/Online Seminare				
=			vereinfachtes Onlineseminarformular			<input checked="" type="checkbox"/> FMTF	
=			/Standardformulare				
=			BüroWARE Standardformular		RECHNUNG/GUTSCHRIFT		<input checked="" type="checkbox"/> FMTF
=			vereinfachtes Standardformular		RECHNUNG/GUTSCHRIFT		<input checked="" type="checkbox"/> FMTF

### 2.) Eintragen der Basisinformationen in den Grundeinstellungen



### 3.) Einstellen des Vorgabefonts



#### 4.) Dokumentation des Formulares

Formularerstellung Fakturierung Belege: FMT\FMTFABEL.777

Alle Druckblöcke:

- Initialisierung
- Kopfdefinition
- Allgemeine Drucksteuerung
- Kopfdefinitionen
- Ausdruck Vor Positionteil

Filter: Bearbeitungsart

Allgemeine Dokumentation	Ndx 1
Freie Rechenvariablen definieren	@IV
Freie Textvariablen definieren	@IT

Allgemeine Dokumentation [ALLGDOKU]

Filter: Bearbeitungsart

Dokumentation	Ndx 1
	@DOKU

Filter:		
Selektion		Ndx
26.05.2010 <rch>	@DOKU	ALLGDOKU
einfaches Belegformular	@DOKU	ALLGDOKU
Kopf; Positionen; Fußbereich; seitenübergreifender Block; Kommentarzeilen; Bilder	@DOKU	ALLGDOKU

## 5.) Einstellungen für den Formularkopf

## a) Positionierung (Koordinaten)

**Kopf erste Seite [KA1]**

Filter:		
Bearbeitungsart	Ndx	
Koordinaten	@DEF	
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT	
Rahmen zeichnen	@RAHMEN	
<b>Definition Koordinaten</b>	<b>X</b>	
Abstand links in mm	10	
Abstand oben in mm	10	
<b>Verlassen/Speichern</b>		

## b) Eintragen der Daten zum Ausdrucken

**Kopf erste Seite [KA1]**

Filter:		
Bearbeitungsart	Ndx	
Koordinaten	@DEF	
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT	
Rahmen zeichnen	@RAHMEN	
Linien zeichnen	@LINIE	

Filter:			
x1	y1	Text / Platzhalter	Generierung
//	//	Kommentar: erste Zeile	
0	0	Belegnummer	BEL_3_8
100	0	Datum: *****	DATUM
190	0	Seite: ###	SEITENNR:AUSRICHTEN
//	//	Kommentar: Empfängeradresse	
0	10	*****	BEL_107_30
0	15	*****	BEL_167_30
0	20	*****	BEL_57_10
15	20	*****	BEL_67_30
//	//	Kommentar: Absenderadresse	
190	10	*****	FAF_0_30:AUSRICHTEN
190	15	*****	FAF_60_30:AUSRICHTEN
140	20	*****	FAF_3039_10:AUSRICHTEN
190	20	*****	FAF_90_30:AUSRICHTEN
//	//	Kommentar: Überschriften für die Belegpositionen	
0	30	Artikel	
150	30	Einzelpreis	:AUSRICHTEN
170	30	Menge	:AUSRICHTEN
190	30	Gesamt	:AUSRICHTEN

## Probedruck(Layoutansicht)

Belegnummer	Datum: 26.05.2010	Seite: 1	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Artikel	Einzelpreis	Menge	Gesamt
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

c) Trennlinie unter der Positionsüberschrift

## Kopf erste Seite [KA1]

Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Koordinaten	@DEF
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Linien zeichnen	<b>@LINIE</b>
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
Blockselektion vor Rechen/Textanweisung	@bs
Rechenanweisungen	@RFCHNFN

## Kopf erste Seite [KA1] [Linien definieren in mm]

Filter:		x1	y1	x2	y2	Farbe Vordergrund	Farbe Hintergrund
A	Selektion	0	35	190	35	Schwarz	Schwarz

## Probedruck (Layoutansicht)

Belegnummer	Datum: 27.05.2010	Seite	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Artikel	Einzelpreis	Menge	Ges

## 6.) Positionsteil-Standard

### Formularerstellung Fakturierung Belege: FMT\FMTFABEL.777

<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alle Druckblöcke</li> <li><input type="checkbox"/> Initialisierung</li> <li><input type="checkbox"/> Kopfdefinition</li> <li><input type="checkbox"/> Allgemeine Drucksteuerung</li> <li><input type="checkbox"/> Kopfdefinitionen</li> <li><input type="checkbox"/> Ausdruck Vor Positionsteil</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Positionen</li> <li><input type="checkbox"/> Zusatzdruckblöcke</li> <li><input type="checkbox"/> Idb-Zusatzdruckblöcke</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Filter:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearbeitungsart</td><td>Ndx 1</td></tr> <tr> <td>Positionsteil-Standard</td><td>PA</td></tr> <tr> <td>Druck Positionsteil-Standard Schleife nach Menge</td><td>MEPA</td></tr> <tr> <td>Positionsteil-Standard Kopf</td><td>KOPA</td></tr> <tr> <td>Positionsteil-Standard Fuss</td><td>FUPA</td></tr> <tr> <td>Positionen Drucksteuerung 0</td><td>0A</td></tr> <tr> <td>Positionen Drucksteuerung 1</td><td>1A</td></tr> </tbody> </table>	Filter:		Bearbeitungsart	Ndx 1	Positionsteil-Standard	PA	Druck Positionsteil-Standard Schleife nach Menge	MEPA	Positionsteil-Standard Kopf	KOPA	Positionsteil-Standard Fuss	FUPA	Positionen Drucksteuerung 0	0A	Positionen Drucksteuerung 1	1A
Filter:																	
Bearbeitungsart	Ndx 1																
Positionsteil-Standard	PA																
Druck Positionsteil-Standard Schleife nach Menge	MEPA																
Positionsteil-Standard Kopf	KOPA																
Positionsteil-Standard Fuss	FUPA																
Positionen Drucksteuerung 0	0A																
Positionen Drucksteuerung 1	1A																

## Positionsteil-Standard [PA]

Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Koordinaten	@DEF
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	@HOEHE
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
Linien zeichnen	@LINIE

### a) Positionierung (Koordinaten)

Positionsteil-Standard [PA]	
Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Koordinaten	@DEF
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	@HOEHE
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
Linien zeichnen	@LINIE
Bitmaps integrieren	@bs
Rechnen	@RECHNEN
Text zuweisen	@TXTZUWEISE
Text rechnen	@NTRECHNEN
Blatt	@BS
Definition	@DEF2
Zeilenhöhe/Zeilenabstand Seite 2	@HOEHE2
Koordinaten Seite 3	@DEF3

### b) Einstellungen für den Seitenwechsel und die Ausdruckshöhe (Zeilenhöhe/Zeilenabstand)

Positionsteil-Standard [PA]	
Filter:	
Bearbeitungsart	
Koordinaten	
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	
Textkonstanten/Textvariablen	
Definition Blockhöhe	
Rahmen zeichnen	
Gesamtblockhöhe in mm	200
Höhe pro Ausdruck in mm	5
Verlassen/Speichern	
Zeilenhöhe/Zeilenabstand Seite 2	
Koordinaten Seite 3	

### c) Eintragen der Daten zum Ausdrucken

Positionsteil-Standard [PA]	
 Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Koordinaten	@DEF
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	@HOEHE
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN

Positionsteil-Standard [PA] [Text/Daten drucken]			
Filter:			
x1	y1	Text / Platzhalter	Generierung
//	//	Kommentar: Artikelnummer	
0	0	*****	POS_18_25
//	//	Kommentar: Artikelbezeichnung	
40	0	*****	POS_45_60
//	//	Kommentar: Einzelpreis	
150	0	##.###,##	POS_246_9:AUSRICHTEN
//	//	Kommentar: Menge	
170	0	####,##	POS_164_8:AUSRICHTEN
//	//	Kommentar: Gesamtpreis	
190	0	#.###.###,##	POS_280_12:AUSRICHTEN

## Probedruck (Layoutansicht)

Belegnummer	Datum: 27.05.2010	Seite	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>Artikel</b>	<b>Einzelpreis</b>	<b>Menge</b>	<b>Ges.</b>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999,99	99999,99	9.999.999

## 7.) Fußbereich

Alle Druckblöcke	Filter:
Initialisierung	Bearbeitungsart
Kopfdefinition	Fussteil feste Position
Allgemeine Drucksteuerung	Fussende direkt nach dem Positionsteil
Kopfdefinitionen	Fussende direkt nach dem Positionsteil 2
Ausdruck Vor Positionsteil	Zusatz variables Fussende nach Positionen
Positionen	Zusätzliche Letzte Seite nach Fuss Teil 1
Zusatzdruckblöcke	Zusätzliche Letzte Seite nach Fuss Teil 2
Idb-Zusatzdruckblöcke	Zusätzliche Letzte Seite nach Fuss Teil 3
Zusatzdruckblöcke Artikellangtexte	Zusätzliche Letzte Seite nach Fuss Teil 4
Dbk-Zusatzdruckblöcke	Zusätzliche Letzte Seite nach Fuss Teil 5
Fuss	
Rückstandspositionen	
Texte	
Seriennummern/Chargen	
Spezielle Steuerungen	
PPS-Druckblöcke	
Teilzahlungssteuerung	
Farben/Größensteuerung	
Farben/Größensteuerung W01	
Farben/Größensteuerung W02	
Farben/Größensteuerung W03	
Farben/Größensteuerung W04	
Bildsteuerung	
Druckblock Wiederholung 01	
Druckblock Wiederholung 02	
Druckblock Wiederholung 03	
Druckblock Wiederholung 04	
Druckblock Wiederholung 05	
Druckblock Wiederholung 06	
Druckblock Wiederholung 07	
Druckblock Wiederholung 08	
Druckblock Wiederholung 09	
Druckblock Wiederholung 10	
Übertrag/Vortrag	
Fussdefinition	
Montage	

### Fussteil feste Position [FA]

-  Filter:
- Bearbeitungsart
- Koordinaten**
- Textkonstanten/Textvariablen
- Rahmen zeichnen
- Linien zeichnen
- Bitmap-Bilder integrieren
- Blockselektion vor Rechen/Textanweisung

a) Abstand von oben/linker Seitenrand (Koordinaten)

## Fussteil feste Position [FA]

Filter:

Bearbeitungsart	Ndx
Koordinaten	@DEF
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
<b>Definition Koordinaten</b>	@RAHMEN
Abstand links in mm	10
Abstand oben in mm	253
<b>Verlassen/Speichern</b>	
Textkonstanten/Textvariablen	

## b) waagrechte Trennlinie

### Fussteil feste Position [FA]

Filter:

Bearbeitungsart
Koordinaten
Textkonstanten/Textvariablen
Rahmen zeichnen
<b>Linien zeichnen</b>
Bitmap-Bilder integrieren
Blockselektion vor Rechen/Textanweisung

### Fussteil feste Position [FA] [Linien definieren in mm]

Filter:

A	Selektion	x1	y1	x2	y2	Farbe Vordergrund	Farbe Hintergrund
1		0	0	190	0	Schwarz	Schwarz
1							

## c) Eintragen der Daten zum Ausdrucken (Textkonstanten/Textvariablen)

## Fussteil feste Position [FA] [Text/Daten drucken]

Filter:			
x1	y1	Text / Platzhalter	Generierung
160	5	Netto	
190	5	###.###.###,##	BEL_429_12:AUSRICHTEN
160	10	Steuer	
190	10	###.###.###,##	BEL_441_12:AUSRICHTEN
160	15	Brutto	
190	15	###.###.###,##	BEL_453_12:AUSRICHTEN

Probedruck (Layout)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Artikel	Einzelpreis	Menge	Ges.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999,99	99999,99	9.999.999

---

Netto	999.999,999
Steuer	999.999,999
Brutto	999.999,999

## 8.) Seitenübergreifender Block

Formularerstellung Fakturierung Belege: FMT\FMTFABEL.777




- Alle Druckblöcke
  - Initialisierung
  - Kopfdefinition
  - Allgemeine Drucksteuerung
  - Kopfdefinitionen
  - Ausdruck Vor Positionsteil
  - Positionen
  - Zusatzdruckblöcke
  - Idb-Zusatzdruckblöcke
  - Zusatzdruckblöcke Artikellangtexte
  - Dbk-Zusatzdruckblöcke
  - Fuss
  - Rückstandspositionen
  - Texte
  - Seriennummern/Chargen
  - Spezielle Steuerungen
  - PPS-Druckblöcke
  - Teilzahlungssteuerung
  - Farben/Größensteuerung
  - Farben/Größensteuerung W01
  - Farben/Größensteuerung W02
  - Farben/Größensteuerung W03
  - Farben/Größensteuerung W04
  - Bildsteuerung
  - Druckblock Wiederholung 01
  - Druckblock Wiederholung 02
  - Druckblock Wiederholung 03
  - Druckblock Wiederholung 04
  - Druckblock Wiederholung 05
  - Druckblock Wiederholung 06
  - Druckblock Wiederholung 07
  - Druckblock Wiederholung 08
  - Druckblock Wiederholung 09
  - Druckblock Wiederholung 10
  - Übertrag/Vortrag
  - Fussdefinition
  - Variablen

Seitenübergreifender Block [SEITE]



- Filter:
- Bearbeitungsart
- Koordinaten
- Textkonstanten/Textvariablen
- Rahmen zeichnen
- Bitmap-Bilder integrieren
- Linien zeichnen
- Dokumentation

a) Abstand von oben (Koordinaten)



b) Trennlinie

Seitenübergreifender Block [SEITE]

Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
<b>Koordinaten</b>	@DEF
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
<b>Linien zeichnen</b>	<b>@LINIE</b>
Dokumentation	@DOKU

## Seitenübergreifender Block [SEITE] [Linien definieren in mm]

Filter:							
A	Selektion	x1	y1	x2	y2	Farbe Vordergrund	Farbe Hintergrund
1		0	0	190	0	Schwarz	Schwarz
2							

## c) Daten zum Drucken (Textkonstanten/Textvariablen)

### Seitenübergreifender Block [SEITE] [Text/Daten drucken]

Filter:			
x1	y1	Text / Platzhalter	Generierung
0	5	Besuchen sie unsere Homepage: *****	FAF_3371_128:ZENTRIEREN

## Probedruck (Layout)

---

Netto	999.999,9
Steuer	999.999,9
Brutto	999.999,9

---

Besuchen sie unsere Homepage: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


## 9.) Kommentarzeilen

Alle Druckblöcke	
 <a href="#">Initialisierung</a>	
 <a href="#">Kopfdefinition</a>	
 <a href="#">Allgemeine Drucksteuerung</a>	
 <a href="#">Kopfdefinitionen</a>	
 <a href="#">Ausdruck Vor Positionsteil</a>	
 <a href="#">Positionen</a>	
 <a href="#">Zusatzdruckblöcke</a>	
 <a href="#">Idb-Zusatzdruckblöcke</a>	
 <a href="#">Zusatzdruckblöcke Artikellangtexte</a>	
 <a href="#">Dbk-Zusatzdruckblöcke</a>	
 <a href="#">Fuss</a>	
 <a href="#">Rückstandspositionen</a>	
 <a href="#">Texte</a>	
 <a href="#">Seriennummern/Chargen</a>	
 <a href="#">Spezielle Steuerungen</a>	
 <a href="#">PPS-Druckblöcke</a>	
 <a href="#">Teilzahlungssteuerung</a>	
 <a href="#">Farben/Größensteuerung</a>	
Filter:	Bearbeitungsart
	 <a href="#">Textzeile Steuerspalte K</a>
	<a href="#">Zusatztexzeile</a>
	<a href="#">Position Commentar</a>
	<a href="#">Langtextzeile</a>
	<a href="#">Langtextzeile Adreß/Artikel</a>
	<a href="#">Langtextzeile Artikelnotiz</a>
	<a href="#">Belegnotizdruck vor Positionsteil</a>
	<a href="#">Werbenotizdruck vor Positionsteil</a>
	<a href="#">Belegnotizdruck vor Positionsteil II</a>
	<a href="#">Positionsnotizdruck nach Positionsteil</a>
	<a href="#">Druck Positionsnotiz 2 nach Positionsteil</a>
	<a href="#">Positionsüberschrift nach Belegnotiz</a>
	<a href="#">Belegnotizdruck nach Positionsteil</a>
	<a href="#">Werbenotizdruck nach Positionsteil</a>

### Textzeile Steuerspalte K [tA]

Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	@HOEHE
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
Linien zeichnen	@LINIE
Blockselektion vor Rechen/Textanweisung	@bs
Rechenanweisungen	@RECHNEN
Textzuweisung	@TXTZUWEISEN
Rechenanweisungen nach Textzuweisung	@NTRECHNEN
Blockselektion nach Rechen/Textanweisung	@BS
Dokumentation	@DOKU
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT_TAB

### a) Ausdruckshöhe (Zeilenhöhe/Zeilenabstand)



b) Daten zum Drucken (Textkonstanten/Textvariablen)

Textzeile Steuerspalte K [tA] [Text/Daten drucken]

Filter:

x1	y1	Text / Platzhalter	Generierung
0	0	*****	POS_45_100

10.) Bilder

Alle Druckblöcke

- Initialisierung
- Kopfdefinition
- Allgemeine Drucksteuerung
- Kopfdefinitionen
- Ausdruck Vor Positionsteil
- Positionen
- Zusatzdruckblöcke
- Idb-Zusatzdruckblöcke
- Zusatzdruckblöcke Artikellangtexte
- Dbk-Zusatzdruckblöcke
- Fuss
- Rückstandspositionen
- Texte
- Seriennummern/Chargen
- Spezielle Steuerungen
- PPS-Druckblöcke
- Teilzahlungssteuerung
- Farben/Größensteuerung
- Farben/Größensteuerung W01
- Farben/Größensteuerung W02
- Farben/Größensteuerung W03
- Farben/Größensteuerung W04
- Bildsteuerung**
- Druckblock Wiederholung 01
- Druckblock Wiederholung 02

Filter: Bild Positionsteil

Bearbeitungsart

Bild Positionsteil

Zusatztextzeile mit Bild

Langtextzeile mit Bild

Positionsnotizdruck nach Positionsteil mit Bild

a) Ausdruckshöhe (Zeilenhöhe/Zeilenabstand)

**Bild Positionsteil [BILDPA]**

Filter: Zeilenhöhe/Zeilenabstand

Bearbeitungsart

Textkonstanten/Textvariablen

Rechnungselemente

**Definition Blockhöhe**

Gesamtblockhöhe in mm

Höhe pro Ausdruck in mm

**Verlassen/Speichern**

b) Bild des Artikels einbinden

## Bild Positionsteil [BILDPA]

Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	@HOEHE
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
Linien zeichnen	@LINIE
Blockselektion vor Rechen/Textanweisung	@bs

## Bild Positionsteil [BILDPA] [Bitmaps definieren in mm]

Filter:					Programm-Variabel	Selektion
x1	y1	Lang	Höhe	Bitmap-Dateiname		
5	2		23		ART_2035_80	

c) verhindern, daß ein "leeres Bild" gedruckt wird, wenn im Artikelstamm kein Bild zugeordnet wurde

## Bild Positionsteil [BILDPA]

Filter:	
Bearbeitungsart	Ndx
Zeilenhöhe/Zeilenabstand	@HOEHE
Textkonstanten/Textvariablen	@TEXT
Rahmen zeichnen	@RAHMEN
Bitmap-Bilder integrieren	@BITMAP
Linien zeichnen	@LINIE
Blockselektion vor Rechen/Textanweisung	@bs
Rechenanweisungen	@RECHNEN
Textanweisungen	@TYT7I WMETSEN

## Bild Positionsteil [BILDPA] [Blockselektion definieren]

Filter:	
Selektion	Ndx
ART_2035_80<>" "	@bs BILDPA

11.) Beispielausdruck

Computer Heinrich GmbH  
Bahnweg 12  
12683 Berlin

Müller Soft- & Hardware  
Bahnhofstraße  
09111 Chemnitz

Artikel		Einzelpreis	Menge	Gesam
Übernahme von Angebot Nr. 30006862 / 09.02.2010				
NTBQ00004	Be Quiet Netzteil Straight Power 650 Watt, BQT E5-650W	114,99	10,00	1.149,9
CPU77500023	Intel Pentium 4 524,3066 MHz, FSB 533 MHz, S775, In-A-Box	84,99	20,00	1.699,8



CPU93900004	AMD Opteron 144, Sockel 939, Boxed	89,99	4,00	359,9
-------------	------------------------------------	-------	------	-------



Netto	3.209,6
Steuer	609,8
Brutto	3.819,5

## 12.) Begriffserklärungen/Tastaturkürzel/Hinweise

F5 - Auswahl

F12 - Zeile speichern

Strg+Pfeil links - Zeile kopieren

Strg+Pfeil rechts - Zeile einfügen

:AUSRICHTEN - ab der X-Position nach links ausrichten (nummerische und alphanummerische Werte)

:ZENTRIEREN - an der X-Position zentriert ausgeben

// im X1 und Y1 bei Textkonstanten/Textvariablen: Zeile wird als Kommentar interpretiert

6.b) Gesamtblockhöhe: Diese sollte nur im PA-Block(Ausdruck pro Position) für das ganze Formular festgelegt werden. Dieser Wert steuert den zeitpunkt des Seitenumbruches.