



# BüroWARE POWERBRIDGE SQL

Dateien / Update

## Inhalt

Wichtigste Dateien der Powerbridge SQL.....	2
Update einer Powerbridge SQL.....	2

## Wichtigste Verzeichnisse/Dateien der Powerbridge SQL

Die wichtigsten Verzeichnisse/Dateien der POWERBRIDGE SQL bestehen aus:

- **%BWROOT%\PowerBridge.exe**  
-> Das Abgleichtool, welches die Änderungen aus der PWRBRIDGE.DTK ausliest und in den SQL Server überträgt. Holt sich die Verbindungsdaten aus %BWROOT%\BWSQL\master.cfg (wird von %BWROOT%\bwsqisetup.exe verwaltet)
- **%BWROOT%\PowerBridge.exe.config**  
-> Die gespeicherten Einstellungen der PowerBridge.exe, erst vorhanden nach der ersten Verwendung.
- **%BWROOT%\PWRBRIDGE.DTK**  
-> Von BüroWARE (bwwin32\*.exe) im Powerbridge SQL Modus (s. bwsqisetup.exe) erstellte Änderungsdatei.
- **%BWROOT%\BWSQL\POWERBRIDGE\LOG\\*.\***  
-> Hier befinden sich alle Logdateien vom SQL Server, welche durch SQL Statements der Powerbridge.exe aufgelaufen sind.
- **%BWROOT%\PBMSQLFilter.ini**  
-> Diese Datei muss manuell angelegt werden. Wenn vorhanden, kann hier eine Tabellenliste geführt werden. In der Powerbridge.exe in den Einstellungen kann angegeben werden, ob diese Liste eine „Positiv“- (Nur diese Tabellen werden synchronisiert) oder „Negativ“-Liste (Diese Tabellen werden NICHT synchronisiert) ist.

Angabe wie folgt (Einzelne Einträge durch Zeilenumbruch getrennt):

<Datenbankname>.<Tabellename>

Beispiel:

BW\_BEISPIEL\_PREMIUM.RARTIK

BW\_BEISPIEL\_PREMIUM.RPERSK

## Update einer Powerbridge SQL

Das Update einer BüroWARE Powerbridge SQL ist ident mit einem Update der BüroWARE Pervasive (gleiche Updatedateien).